


Configurar Flash Gestión para trabajar con OpenCart

OpenCart soporta una estructura de 3 niveles (categorías/familias/artículos). Flash por defecto viene con una estructura de 2 niveles.

1.- Activar el nivel de categorías en Flash

Para eso deberemos ir a Utilidades/Configuración General/Artículos y marcar la opción de Trabajar con Categorías:



Configuración general para toda la aplicación

General Artículos Ventas Contadores Cod. Barras iWeb

Artículos con IVA incluido
 Ventas con IVA incluido
 Avisos de artículos en ventas
 Gestionar precios de importación

Margen de artículo Compra Venta

Tarifa Artículo Familia Volumen Rangos

Usar tarifas como porcentajes de descuento sobre PVP

NO sumar el importe FIJO para calcular el margen
 Al duplicar un artículo, NO arrastrar la descripción ampliada

Trabajar con categorías

Soporte de puntos en artículos
Valor del punto

Avisar en ventas de precios obsoletos
Días para aviso

Avisar en compras de precios obsoletos
Días para aviso

Precio medio

Para el cálculo del precio medio se tendrá en cuenta las compras con fecha igual o posterior a

Para la fórmula del precio medio se usarán:

Todas las unidades compradas

Poner precio medio a 0 cuando el stock sea menor ó igual a 0

Cambio del precio de compra

La variación del precio de compra modificará el precio de venta. El margen se mantiene

La variación del precio de compra modificará el margen. El precio de venta se mantiene

Habrá que cerrar y volver a abrir la aplicación para que Flash muestre las nuevas opciones de categorías.

2.- Marcar qué categorías queremos mostrar en la web.

Deberemos ir a Ficheros/Categorías y crear las categorías que queremos mostrar en la web. Aquí es importante marcar en la pestaña web que deseamos que esa categoría de publique en la web.

3.- Marcar qué familias queremos mostrar en la web.

Tendremos que ir a Ficheros/Familias y decidir qué familias queremos que se muestren en la web. También tendremos que indicar esas familias a qué categoría pertenecen.

4.- Indicar qué artículos queremos mostrar en la web

En los artículos tendremos que indicar qué artículos queremos que se publiquen en la web. Eso lo haremos en la pestaña inferior que pone Web.

Con esto ya tenemos la configuración mínima para que funcione el exportador.

El Exportador

El paso siguiente es invocar el exportador que nos habrá dejado un acceso directo en el escritorio.

Al invocarlo lo primero que debemos hacer es configurar los parámetros de conexión con nuestro servidor tanto de la base de datos como del FTP (el FTP nos servirá para subir las fotos).

The image shows a window titled "Exportador Web" with three tabs: "Exportar", "Web", and "Parámetros". The "Parámetros" tab is active. At the top, there are three input fields: "Empresa" with the value "PRI", "Centro" with "001", and "Almacén" with "GENER". Below this, there are two main sections: "Base de Datos" and "FTP".

Base de Datos section:


- Host (p. ej.:www.flasof.com): localhost
- Usuario: root
- Clave: (empty)
- Base de Datos: open
- Test de conexión a la Base de Datos (button)

FTP section:

- FTP (p. ej.:ftp.flasof.com): localhost
- Directorio (por ejemplo: /): /
- Usuario: root
- Clave: *****
- Test de conexión al FTP (button)

At the bottom right of the window is a "Salir" button.

Una vez validadas las dos conexiones nos vamos a la pantalla primera y allí pulsamos en el botón de exportar lo cual nos subirá los artículos con sus fotos.



Para importar los pedidos se debe de haber instalado previamente el módulo de NIF que da soporte de NIF a los clientes en el OpenCart